Subject: xorg.conf e risoluzione monitor che non riesco a cambiare Posted by Michele Barbato on Fri, 02 Sep 2011 13:45:01 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Ubuntu 10.04, nessun monitor connesso alla macchina alla quale accedo attraverso desktop remoto VNC.

Devo impostare il display alla risoluzione 800x480. Da GDM faccio System -> Preferences -> Monitor ma come opzioni mi dà solo 1024x768, 800x600, 640x480, quello che mi serve, 800x480, non c'è.

Ho provato allora a trafficare con xorg.conf aggiungendoci le risoluzioni che mi servono ma non cambia nulla.

Come devo fare ?

Grazie, Mik

Incollo di seguito xorg.conf:

Section "ServerLayout"

Identifier "X.org Configured"

Screen 0 "Screen0" 0 0

InputDevice "Mouse0" "CorePointer"

InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"

EndSection

Section "Files"

ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"

FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"

FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"

FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"

FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"

FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"

FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"

FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
FontPath "built-ins"
EndSection
Section "Module"
Load "record"
Load "dbe"
Load "glx"
Load "dri2"
Load "extmod"
Load "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"

Identifier "Configured Monitor" HorizSync 30-70 VertRefresh 50-75 **EndSection** Section "Device" ### Available Driver options are:-### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False", ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz" ### [arg]: arg optional #Option "NoAccel" # [<bool>] #Option "SWcursor" # [<bool>] #Option "ColorKey" # <i> #Option "CacheLines" # <i> #Option "Dac6Bit" # [<bool>] #Option "DRI" # [<bool>] #Option "NoDDC" # [<bool>] #Option "ShowCache" # [<bool>] #Option "XvMCSurfaces" # <i> #Option "PageFlip" # [<bool>] Option "UseEDID" "False" Identifier "Card0" Driver "Vesa" **EndSection** Section "Screen"

Identifier "Screen0" Device "Card0" Monitor "Configured Monitor" SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 1 Modes "800x480" "800x600" "640x480" **EndSubSection** SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 4 Modes "1024x768" **EndSubSection** SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 8 Modes "1024x768" **EndSubSection** SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 15 Modes "1024x768" **EndSubSection** SubSection "Display"

Viewport 0 0 Depth 16 Modes "1024x768" **EndSubSection** SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1024x768" **EndSubSection EndSection** Subject: Re: xorg.conf e risoluzione monitor che non riesco a cambiare Posted by Motosauro on Fri, 02 Sep 2011 16:32:04 GMT View Forum Message <> Reply to Message II 02/09/2011 15:45, Michele Barbato ha scritto: > Ubuntu 10.04, nessun monitor connesso alla macchina alla quale accedo > attraverso desktop remoto VNC. > Devo impostare il display alla risoluzione 800x480. Da GDM faccio System -> > Preferences -> Monitor ma come opzioni mi d\tilde{A} solo 1024x768, 800x600, > 640x480, quello che mi serve, 800x480, non c'Ã". > Ho provato allora a trafficare con xorg.conf aggiungendoci le risoluzioni > che mi servono ma non cambia nulla. > Come devo fare? > Grazie. > Mik >

Ciao un consiglio che ti posso dare Ã" di guardarti NX. Fa le stesse cose di VNC ma meglio e molto più velocemente. Puoi impostare la risoluzione del client a quello che preferisci e ridimensionarla a piacere.

Oltre a questo, non so se ti convenga tenere uno xorg.conf, specialmente visto che ti vuoi connettere da remoto

> cut..

I fatti mi cosano

Subject: Re: xorg.conf e risoluzione monitor che non riesco a cambiare Posted by Giacomo Boffi on Sat, 03 Sep 2011 08:07:17 GMT View Forum Message <> Reply to Message

"Michele Barbato" <tin@tin.it> writes:

- > Ubuntu 10.04, nessun monitor connesso alla macchina alla quale accedo
- > attraverso desktop remoto VNC.
- > Devo impostare il display alla risoluzione 800x480. Da GDM faccio System ->
- > Preferences -> Monitor ma come opzioni mi dà solo 1024x768, 800x600,
- > 640x480, quello che mi serve, 800x480, non c'Ã".
- > Ho provato allora a trafficare con xorg.conf aggiungendoci le risoluzioni
- > che mi servono ma non cambia nulla.

>

> Come devo fare?

non so se ho capito che vuoi fare

local\$ ssh \$remote vncserver -geometry 800x480 local\$ echo passwd | vncviewer -autopass -encodings tight -via \$remote localhost:1

Subject: Re: xorg.conf e risoluzione monitor che non riesco a cambiare Posted by Michele Barbato on Sat, 03 Sep 2011 15:25:23 GMT View Forum Message <> Reply to Message

_

> non so se ho capito che vuoi fare

>

Lato "server" ci gira remote desktop di Ubuntu, il display di tale server ha risoluzione 800x600.

Lato client, risoluzione 800x480, mi connetto con xtightvncviewer il quale deve scorrere su e giù perchè non ha la stessa risoluzione del server mancandogli 120 righe.

Vorrei che la finestra che si apre sul client fosse uguale a quella del server. Quindi pensavo di ridurre la risoluzione del server a 800x480.

- > local\$ ssh \$remote vncserver -geometry 800x480
- > local\$ echo passwd | vncviewer -autopass -encodings tight -via \$remote

> localhost:1

Non ho ben capito cosa siano local\$ e \$remote in quello che hai scritto sopra. Comunque mi pare di capire che se lato server utilizzassi vncserver invece di remote desktop potrei attivarlo con il parametro geometry 800x480 e questo dovrebbe aprirmi lato client una finestra di queste dimensioni. Giusto?

Grazie.

Mik

Subject: Re: xorg.conf e risoluzione monitor che non riesco a cambiare Posted by Giacomo Boffi on Sun, 04 Sep 2011 07:45:21 GMT View Forum Message <> Reply to Message

"Michele Barbato" <tin@tin.it> writes:

- > Vorrei che la finestra che si apre sul client fosse uguale a quella del
- > server. Quindi pensavo di ridurre la risoluzione del server a 800x480.

>

- >> local\$ ssh \$remote vncserver -geometry 800x480
- >> local\$ echo passwd | vncviewer -autopass -encodings tight -via \$remote localhost:1

>

> Non ho ben capito cosa siano local\$ e \$remote

nel mio esempio "local\$" era semplicemente il prompt del terminale (si era capito che erano comandi da dare in una shell, aperta in un terminale?) sulla macchina locale, mentre "\$remote" era il valore di una variabile della shell, precedentemente impostata al nome dell host remoto cui vuoi connetterti

CAVEAT 1: "localhost:1" va bene solo se sull host remoto non girano altre istanze di vncserver, perché c'Ã" una associazione implicita tra il display locale (localhost:1) e il numero del display remoto

nessuna paura, perché il server ti stampa sul terminale del client quale sia il numero di display cui ti devi connettere, ad esempio

% ssh \$remote vncserver

New 'X' desktop is vault.exonet.ky:2

Starting applications specified in /home/remoteuser/.vnc/xstartup Log file is /home/remoteuser/.vnc/aiuole:2.log

% bla bla bla localhost:2

CAVEAT 2: se sul client ti ritrovi con caratteri troppo grandi o troppo piccoli devi specificare il valore locale di dpi quando fai partire il server remoto

ciao

Subject: Re: xorg.conf e risoluzione monitor che non riesco a cambiare Posted by Michele Barbato on Sun, 04 Sep 2011 20:11:49 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Ok, ci sono riuscito. Il client è Windows sul quale ci gira vncclient e la finestra che si apre è proprio della dimensione specificata nel parametro -geometry quindi ci siamo.

C'è solo una cosa che non mi torna, quando nel server eseguo vncserver mi risponde :

New 'studio:1 (stefano)' desktop is studio:1

Starting applications specified in /home/stefano/.vnc/xstartup Log file is /home/stefano/.vnc/studio:1.log

lato client mi connetto attraverso la porta 5001 ma IL DESKTOP CHE VEDO NON E' LO STESSO CHE VEDO NEL DISPLAY DEL SERVER. E' come se vncserver avesse creato un nuovo desktop ad utilizzo di vnc. Non so se mi sono spiegato

Grazie.

Mik

Subject: Re: xorg.conf e risoluzione monitor che non riesco a cambiare Posted by Giacomo Boffi on Mon, 05 Sep 2011 12:23:20 GMT View Forum Message <> Reply to Message

"Michele Barbato" <tin@tin.it> writes:

- > IL DESKTOP CHE VEDO NON E' LO STESSO CHE VEDO NEL DISPLAY DEL
- > SERVER. E' come se vncserver avesse creato un nuovo desktop ad
- > utilizzo di vnc.

 \tilde{A} " esattamente quello che \tilde{A} " successo, vncserver crea un desktop dal quale puoi interagire con il server

te lo avevo detto che non ero sicuro di aver capito che cosa volevi/cosa ti aspettavi...

Subject: Re: xorg.conf e risoluzione monitor che non riesco a cambiare Posted by Michele Barbato on Mon, 05 Sep 2011 22:10:55 GMT View Forum Message <> Reply to Message

- > è esattamente quello che è successo, vncserver crea un desktop dal
- > quale puoi interagire con il server

- > te lo avevo detto che non ero sicuro di aver capito che cosa
- > volevi/cosa ti aspettavi...

Ok, potrebbe andare anche bene. Ho notato che la porta dalla quale accedere è 5900 + (n.del display) quindi nel caso del display numero 1 si accede dalla 5901. C'è modo di mantenere la porta 5900 ? Poi, cosa più importante, si riesce ad accedere allo stesso display dal server?

Grazie Mille.

Mik

Subject: Re: xorg.conf e risoluzione monitor che non riesco a cambiare Posted by Mario l'amico del gat on Tue, 06 Sep 2011 11:56:21 GMT View Forum Message <> Reply to Message

Marco Albarelli (fu Motosauro) @fisso wrote:

- > Ciao
- > un consiglio che ti posso dare Ã" di guardarti NX. Fa le stesse cose di
- > VNC ma meglio e molto piÃ1 velocemente. interessante, il traffico gira in chiaro o codificato?

Subject: Re: xorg.conf e risoluzione monitor che non riesco a cambiare Posted by Motosauro on Tue, 06 Sep 2011 12:40:38 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Il 06/09/2011 13:56, Mario l'amico del gatto ha scritto:

- > Marco Albarelli (fu Motosauro) @fisso wrote:
- >
- >> Ciao

- >> un consiglio che ti posso dare Ã" di guardarti NX. Fa le stesse cose di
- >> VNC ma meglio e molto più velocemente.
- > interessante, il traffico gira in chiaro o codificato?

Che io sappia viaggia tutto attraverso, quindi cifrato. Sostanzialmente credo sia una versione glorificata dell'X-forwarding che tutto sommato anche funzionava, ma con vari problemucci.

Sopra a quello usa un algoritmo di compressione tipo jpg per ridurre il traffico, ma qui comincio ad essere in territorio a me sconosciuto

Va da s \tilde{A} © che se proprio serve certezza di sicurezza meglio della VPN non c' \tilde{A} ".

M

I fatti mi cosano