
Subject: Problemino audio

Posted by [MBulu](#) on Wed, 05 Oct 2011 20:45:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ciao a tutti,

avendo in dual boot sullo stesso PC Ubuntu 11.04 e Win7, tutti e 2 a 64 bit, ho notato che l'audio su Ubuntu Ã¨ piÃ¹ basso.

Per sistemare il problema, vado in "preferenze audio" e lo porto al massimo, quindi oltre il 100%.

Il problema Ã¨ che questa impostazione viene persa al riavvio del PC e riportata al 100%.

E' possibile renderla permanente, magari anche lanciando un comando tramite script ad ogni riavvio?

Grazie in anticipo, Mario

Subject: Re: Problemino audio

Posted by [Alessandro Selli](#) on Thu, 06 Oct 2011 06:59:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

MBulu ha scritto:

> Ciao a tutti,

> avendo in dual boot sullo stesso PC Ubuntu 11.04 e Win7, tutti e 2 a 64 bit, ho notato che l'audio su Ubuntu Ã¨ piÃ¹ basso.

> Per sistemare il problema, vado in "preferenze audio" e lo porto al massimo, quindi oltre il 100%.

> Il problema Ã¨ che questa impostazione viene persa al riavvio del PC e riportata al 100%.

>

> E' possibile renderla permanente, magari anche lanciando un comando tramite script ad ogni riavvio?

Lo fa il comando `alsactl [store|restore|init]`, qualche distribuzione ha degli script che in chiusura fanno `alsactl store` e all'avvio `alsactl restore`.

> Grazie in anticipo, Mario

Prego in posticipo :-)

Ciao,

--

Alessandro Selli <http://alessandro.route-add.net>

AVVERTENZA: i messaggi inviati a "trappola" non mi arriveranno.

WARNING: messages sent to "trappola" will never reach me.

Subject: Re: Problemino audio

Posted by [MBulu](#) on Fri, 07 Oct 2011 16:44:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alessandro Selli ha spiegato il 06/10/2011 :

>

> Lo fa il comando alsactl [store|restore|init], qualche distribuzione
> ha degli script che in chiusura fanno alsactl store e all'avvio alsactl
> restore.

Ciao,

ho provato, ma non funziona.

Tanto per capire se ho fatto le cose correttamente, io ho fatto cosÃ¬:

- dal gestore dell'audio, ho portato il volume al massimo (quindi oltre il 100%)
- ho lanciato il comando "sudo alsactl store"
- al riavvio del PC ho lanciato il comando "alsactl restore"
- sono tornato nel gestore dell'audio ed il volume era al 100% e non al suo massimo

Qualche altra idea?
